

Suma F4

Desengrasante de óptima eficiencia para superficies con suciedad y grasa pesada

Descripción

Suma F4 es un desengrasante energético para la limpieza periódica de zonas de la cocina con un elevado nivel de alta suciedad grasa. No utilizar sobre aluminio.

Aplicaciones

Suma F4 es un desengrasante altamente alcalino adecuado para la limpieza periódica de hornos, planchas o parrillas muy sucias. Su mezcla de componentes alcalinos, tensioactivos y disolventes elimina incluso la suciedad muy requemada. Este producto también es adecuado para limpiar freidoras.

Su alta concentración permite realizar altas diluciones con excelentes resultados de limpieza, logrando menos costo de uso.

Ventajas

- La acción poderosa de sus componentes alcalinos elimina incluso la suciedad muy requemada.
- Ideal para usar en hornos, planchas, parrillas y la limpieza de freidoras.
- El pulverizador de espuma con trigger ayuda a su aplicación y reduce la formación de vapores.
- Alto rendimiento
- Menos costo en uso
- Apto para aguas duras



Suma F4

Desengrasante de óptima eficiencia para superficies con suciedad y grasa pesada

Modo de Empleo

Limpieza de hornos / planchas

1. Asegurarse de que la temperatura del horno sea inferior a 60°C (óptima 40 - 60°C).
2. Añadir 1 litro de **Suma F4** por cada 40 litros de agua (2,5% solución).
3. Pulverizar el producto directamente en la superficie o equipo.
4. Dejar actuar unos 15 - 30 minutos, dependiendo del nivel de suciedad. Si fuese necesario, se puede refregar con una fibra.
5. Eliminar los restos con una espátula.
6. Enjuagar bien con agua y dejar secar al aire.
7. Para suciedad pesada emplear dilución 10% v/v

Limpieza de freidoras

1. Vaciar el aceite y cerrar la válvula.
2. Llenar de agua casi hasta el nivel.
3. Añadir 10-40 ml de **Suma F4** por cada litro de agua (1-5%). Llenar hasta el nivel.
4. Poner en marcha la freidora y dejar hervir unos 15-30 minutos.
5. Después de enfriarla y vaciarla, limpiar los residuos de las paredes y las resistencias con una espátula
6. Enjuagar dos veces con agua y dejar secar al aire.

Limpieza de los filtros de las campanas extractoras

1. Desmontar los filtros. Verificar que no sean de aluminio.
2. Ponerlos en 10-20ml de **Suma F4** por litro de agua caliente (1-2% solución).
3. Dejar actuar unas 2-5 horas.
4. Enjuagar bien con agua limpia y dejar secar al aire.

NOTA: Las concentraciones pueden variar según el grado de suciedad. Las recomendadas son para limpiezas frecuentes

Información Técnica

Parámetro	Característica
Aspecto	Líquido traslúcido marrón
Densidad (g/ml 20°C)	1,195 - 1,205
pH (sn 1%)	> 12,0
Alcalinidad total Na ₂ O %	7,86 - 8,68

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información

Favor de contactar a su representante local de **Diversey**.

Diversey de Argentina S.A.
Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)
Pcia. Buenos Aires
Tel.: 54-11-4842-8200
0-810-HIGIENE (444-4363)

Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.
Rio Refugio 9635, Pudahuel
Santiago de Chile
Fono: 56-2-713-1100

Diversey Perú S.A.C.
Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,
Parque Industrial y Comercio - Callao
Fono: 51-1-614-5900